

Påsurinprovtagning på barn

Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Påsurinprov tas på barn, som man inte kan ta mittstråleurinprov av.

Om det är möjligt att välja provtagningstiden, är morgonurinen lämpligast som ett grundprov för att utreda urinvägssjukdomar därför att den är mer koncentrerad än dagsurinen.

Omsorgsfull tvätt är ytterst viktig.

Provtagningsmateriel

En urinpåse, en adapter för överföring av urin, ett eller flera provrör, namnetiketter, två par engångshandskar, tvättlappar (gasväv eller motsvarande)

Provtagning

Den som tar provet tvättar sina händer.

Tvätt:

Flickor: För isär blygdläpparna och tvätta urinrörets mynning och dess omgivning ordentligt med framifrån och bakåtgående drag med tvättlappar. En lapp används bara under ett drag. Tvätt- eller desinfektionsmedel får inte användas. Sätt en torr tvättlapp mellan blygdläpparna så att de hålls isär. Torka huden omkring, så att urinpåsen fastnar ordentligt på huden.

Pojkar: Dra förhuden bakåt bara så mycket som den lätt kan dras. Ollonet och urinrörets mynning, under förhuden, tvättas ordentligt med tvättlappar. Tvätt- eller desinfektionsmedel får inte användas. Dra förhuden då och då till ett normalt läge och därefter bakåt på nytt för att extra sekret under den blir synligt och kan tvättas bort. (Ifall förhuden är dragen bakåt för länge, kan ollonet svälla vilket betyder att det inte längre är möjligt att dra förhuden tillbaka). Sätt slutligen en torr tvättlapp omkring penisens så att den inte berör testiklarna. Torka huden omkring ordentligt.

Fastsättande av urinpåsen:

Tvätta och desinficera händerna och ta på engångshandskarna. Ta bort skyddspappret på urinpåsens limdel, först från den ena sidan av urinsamlingspåsens öppning. Ta bort tvättlapparna mellan blygdläpparna/omkring penisens. Sätt påsens öppning på urinöppningen (flickor) och penisens in i påsen. Börja fastsättande av limdelen nerifrån uppåt. Ta bort skyddspappret också från andra sidan som fastsätts på samma sätt.


Kontrollera med 15 minuters mellanrum om provet kommit i urinpåsen. Om barnet inte urinerat inom en timme, gör ny tvätt och sätt ny urinpåse plats.

Borttagande av urinpåsen:

Ta bort urinpåsen så snabbt som möjligt efter att provet tagits, för att minimera orenheter i provet. Provet är förstört om det kommer avföring i påsen eller blöjan. Gör ny tvätt och byt en ny urinpåse omedelbart.

När det har kommit urin i påsen lösgör den försiktigt uppifrån nedåt. Ställ den lösgjorda påsen i upprätt ställning tills urinen överförs till rören.

Överföring av prov till provröret (-rören) med hjälp av adapter



Den, som tar provet, tvättar och desinficerar sina händer samt tar på engångshandskarna.

Skjut adapters sugspets försiktigt in i urinpåsen utan att röra påsens öppning eller dess omgivning med spetsen. Sugspetsen måste vara under vätskeytan under hela överföringen så att det inte sugs luft in i provtagningsröret.

Tryck korken på provtagningsröret (B) mot adapters övre del tills urinen börjar strömma in i röret. Håll röret på plats tills vätskeytan i röret inte längre stiger. Ta bort röret och byt till följande rör som fylls på samma sätt. Blanda det fyllda provtagningsröret/de fyllda provtagningsrören genom att vända den/dem upp och ner 8–10 gånger. Röret/Rören får inte skakas.

Efter att provet tagits

Skriv barnets namn och personbeteckning samt provtagningsdatum på namnetiketten/-etiketterna och fäst den/dem på provröret/-rören. Fyll i Tilläggsinformationsformuläret. Lämna in provröret/rören) och Tilläggsinformationsformuläret till laboratoriet så snabbt som möjligt.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.

Fyll i och returnera formuläret till laboratoriet samtidigt med urinprovet:

Påsurinprov

Barnets namn: _____ Personbeteckning: _____

Urinprovet har tagits ____ / ____ 20__ klockan _____.

Provtagningsindikation?

- Misstanke om urinvägsinfektion Kontrollprov av urinvägsinfektion, inga symptom på urinvägsinfektion
- Undersökning av oklar infektion Rutinprov, inga symptom på urinvägsinfektion

Från föregående urinering hade det vid provtagningen förflutit: mindre än 4 timmar
 mer än 4 timmar

Antimikrobiell läkemedelsbehandling eller läkemedelsbehandling för att förhindra urinvägsinfektion: (under en vecka före provtagningen) Nej Ja