

Avföringsprovtagning för mikroskopiundersökning av parasiter (F-Para-O)

2455 F-Para-O

Provtagningsmaterial

Rent engångskärl (t.ex. engånstallrik), engångssked, provburk med formalin, förslutbar plastpåse (Minigrip eller motsvarande), etiketter med personuppgifter

OBS!

Avföringsburken för undersökningen innehåller 10% formalin. Undvik kontakt med ögonen, andningsorganen och huden. Bekanta dig med anvisningarna i detta dokument om vad som bör göras vid exponering av formalin.

Provtagning

1. Ta avföringsprovet i ett rent engångskärl. Det får inte blandas urin i avföringen.

2. Öppna provburken med formalin och lägg ca. en halv tesked avföring i burken med hjälp av engångsskeden (burken får inte fyllas fullt). Ifall avföringen är lös (diarréavföring) bör det läggas ca. en matsked avföring i burken.



3. Stäng korken väl genom att skruva på korken. Blanda avföringen med formalin genom att skaka på burken så att avföringen blandas jämt i vätskan. Rengör burkens utsida ifall den smutsats ned av avföring.



4. Tvätta händerna.

Efter provtagningen

Fyll namn, personbeteckning, datum och klockslag för provtagningen på etiketten och limma etiketten på provburken. Lägg provburken i en förslutbar plastpåse och slut påsen väl.

Förvaring och returnering av provet

Förvara provet i kylskåpstemperatur. Lämna provet till laboratoriet för undersökning under samma dag, dock **senast dagen efter provtagningen**.

Ifall Ni har frågor, vänligen kontakta er vårdande enhet.

Anvisningar vid exponering av formalin

Formalin på huden:

1. Ta av dig de förorenade kläderna.
2. Skölj det exponerade hudområdet rikligt med vatten och mild tvål.

Formalin i ögonen:

1. Skölj ögonen rikligt med ljummet vatten i minst 15min.
2. Undvik att sluta eller gnida ögonen.

Förtäring av formalin:

1. Skölj munnen och svalget rikligt med vatten.
2. Framkalla inte kräkning.
3. Drick vatten.

Ifall symptom utvecklas efter exponering, sök upp läkare. Vid behov, kontakta giftinformationscentralen tel. **09 471 977**