

Anvisningar för provtagning för mykobakterieundersökningar

-TbVi nr 2812

-TbNhO nr 4490

Provtagningsmaterial

För varje enskilt prov behövs skilda provtagningsburkar med skruvlock (fabriksrena, tomma burkar), minigrip-påsar samt remissetiketter. Dessa får ni från er vårdande poliklinik eller hälsovårdscentralen.

Upphostningsprov

Till Mycobacterium undersökningen behövs två stycken upphostningsprov. Dessa tas under två mornar i rad. Två prov ökar undersökningens pålitlighet jämfört med endast ett prov. Upphostningsprov tas på morgonen före måltiden. Det är viktigt att få sega upphostningar så djupt från lungorna som möjligt. Enbart saliv är inte tillräckligt som prov.

Provet spottas direkt i en provtagningsburk med skruvlock (varje prov i sin egen burk). Den optimala provmängden är ca. 2–5 ml.

Urinprov

Urinprov tas minst under två mornar i rad. Bästa provmaterialet är morgonurin, som varit i urinblåsan så länge som möjligt. Samla in 10–50 ml urin i provtagningsburken. Underlivstvätt behövs inte före provtagningen.

Efter provtagningen

Locken på provtagningsburkarna ska stängas tätt. Granska att lockets gängor sitter korrekt, så att provtagningsburken inte läcker under transporten.

På varje provtagningsburk skall finnas en etikett med patientens namn, födelsetid och remissetikett. Utöver dessa skall provtagningsdatum skrivas på etiketten.

Varje prov packas enskilt i en plastpåse (t.ex. Minigrip). Plastpåsarerna tillsluts ordentligt.

Proven kan förvaras hemma i kylskåp (+4 °C) och lämnas in till laboratoriet på samma gång. Proven ska lämnas in till laboratoriet genast efter att det andra provet tagits.

Prov som inte är tagna eller packade på rätt sätt (för lite provmaterial eller läckande) kan inte undersökas.

Vid frågor, vänligen kontakta er vårdenhet för mer information.